


Änderung der Eigenschaften des IP-Protokolls









Bezug variabler IP-Adressen vom Provider

1. Schritt - Aufruf der Systemsteuerung:



2. Schritt: den Menüpunkt "Netzwerk und Internet" aufrufen

Einstellungen des Computers anpassen Anzeige: Kategorie ▾

-  **System und Sicherheit**
Status des Computers überprüfen
Sicherung des Computers erstellen
Probleme erkennen und beheben
-  **Netzwerk und Internet**
Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen
-  **Hardware und Sound**
Geräte und Drucker anzeigen
Gerät hinzufügen
Verbindung mit einem Projektor herstellen
Häufig verwendete Mobilitätseinstellungen ändern
-  **Programme**
Programm deinstallieren
-  **Benutzerkonten und Jugendschutz**
Benutzerkonten hinzufügen/entfernen
Jugendschutz für beliebige Benutzer einrichten
-  **Darstellung und Anpassung**
Design ändern
Desktophintergrund ändern
Bildschirmauflösung anpassen
-  **Zeit, Sprache und Region**
Tastaturen und Eingabemethoden ändern
-  **Erleichterte Bedienung**
Einstellungen empfehlen lassen
Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

Anschließend im Untermenü Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen anwählen.

3. Schritt: die z. Zt. aktive Internetverbindung auswählen:

Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie Verbindungen ein.

[Gesamtübersicht anzeigen](#)


THOMAS-PC (dieser Computer) — FRITZ!Box Fon WLAN 7050 — Internet

Aktive Netzwerke anzeigen — [Verbindung herstellen oder trennen](#)


 FRITZ!Box Fon WLAN 7050 Heimnetzwerk	Zugriffstyp: Internet Heimnetzgruppe: Zum Beitreten verfügbar Verbindungen:  Drahtlosnetzwerkverbindung (FRITZ!Box Fon WLAN 7050)
--	--

Daraufhin wird der Status dieser Verbindung angezeigt.

4. Schritt: die Eigenschaften mit Klick auswählen:



5. Schritt: auf der folgenden Registerkarte bitte den Punkt Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) wählen und mit Klick auf Eigenschaften auswählen:



Hier folgt dann der letzte Arbeitsschritt, indem die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" angekreuzt werden. Eventuell vorhandene IP-Adressen werden grau und sind dann automatisch deaktiviert. Diese Änderungen werden mit dem Mausklick auf "OK" übernommen.

Alle Fenster können dann geschlossen werden.

Fertig.